

Arrosage des arbres et conifères en tige ou cépée émondée ou ramifiée de la base en fonction du diamètre de la motte et/ou de la circonférence à 1m du sol et en l'absence d'arrosage automatique par asperseurs (pilotage par sonde possible avec assistance) et dès l'apparition des jeunes pousses au printemps .

Persistants (arbres et conifères), vérifier "au doigt mouillé" que la **motte** reste **humide** en **hiver**.

A partir de 30/35, arroser les deux premières années

Un choc hydrique est très souvent irréversible ou très dégradant pour une plante!

Il ne faut pas inonder la fosse de plantation au premier arrosage pour ne pas détruire le calage de motte!



circonférence du tronc à 1 mètre du sol	diam cuvette (cm)	arbre(s) concerné(s)	avril- 15 mai- septembre arrosage hebdomadaire hauteur d'eau 5cm	15 mai-juin arrosage hebdomadaire hauteur d'eau 10cm	juillet - août arrosage hebdomadaire hauteur 15cm en 2 fois	Fortes chaleurs
12 / 14	40		6 litres / semaine	13 litres / semaine	19 litres / semaine	attention canicule! trois jours au-dessus de 25°C après le dernier arrosage
14 / 16	45		8 litres / semaine	16 litres / semaine	24 litres / semaine	
16 / 18	50		10 litres / semaine	20 litres / semaine	29 litres / semaine	
18 / 20	60		14 litres / semaine	28 litres / semaine	42 litres / semaine	
20 / 25	70		19 litres / semaine	38 litres / semaine	58 litres / semaine	
25 / 30	80		25 litres / semaine	50 litres / semaine	75 litres / semaine	
30 / 35	90		32 litres / semaine	64 litres / semaine	95 litres / semaine	apporter de nouveau la même quantité d'eau
35 / 40	100		39 litres / semaine	79 litres / semaine	118 litres / semaine	attention pic de chaleur! prévision météo du lendemain à plus de 30°C
35 / 40	110		47 litres / semaine	95 litres / semaine	142 litres / semaine	
40 / 45	120		57 litres / semaine	113 litres / semaine	170 litres / semaine	
45 / 50	130		66 litres / semaine	133 litres / semaine	199 litres / semaine	
50 / 55	140		77 litres / semaine	154 litres / semaine	231 litres / semaine	
55 / 60	150		88 litres / semaine	177 litres / semaine	265 litres / semaine	
60 / 65	160		100 litres / semaine	201 litres / semaine	301 litres / semaine	saturer d'eau la fosse de plantation
65 / 70	170		113 litres / semaine	227 litres / semaine	340 litres / semaine	
70 / 75	180		127 litres / semaine	254 litres / semaine	382 litres / semaine	
75 / 80	190		142 litres / semaine	283 litres / semaine	425 litres / semaine	
80 / 90	200		157 litres / semaine	314 litres / semaine	471 litres / semaine	
90 / 100	210		173 litres / semaine	346 litres / semaine	519 litres / semaine	

- . arrosage hebdomadaire **en cuvette** conseillé en une fois pour que la totalité de la motte (y compris le "cul" de la motte) profite de l'eau
- . **Si absence de cuvette** de 12-15cm de haut à la circonférence de la motte, **doubler les quantités** hebdomadaires
- . données indicatives à adapter en fonction du caractère drainant du fond de fosse (**éviter l'excès d'eau et la stagnation**)
- . **observation** indispensable de l'état naturel et sanitaire **du feuillage** pour adapter les quantités éventuellement ou soigner les plantes
- . quelles que soient les précipitations de la semaine: **on arrose aussi s'il pleut**, la masse racinaire étant encore confinée dans la motte et pas ailleurs

Drappier, des arbres d'avril à mars!